


iPhone メールアカウントの設定方法(overSSL 設定)

1.ホーム画面から「設定」をタップ



2.「メール/連絡先/カレンダー」をタップ



3. 「アカウントを追加」をタップ



4. 「その他」をタップ



5. それぞれの項目を入力

「メールアカウントを追加」をタップし、情報を入力してください。



名前	任意（差出人として受信者に表示される名前になります）
メール	設定するメールアドレスを入力してください。
パスワード	「設定完了メール」に記載されているパスワード
説明	任意（例：用途やサーバー名など）

6. 「POP」もしくは「IMAP」をタップし、メールサーバの情報を入力

「POP」もしくは「IMAP」を選び、下記を参考に情報を入力をしてください。



名前	任意（差出人として受信者に表示される名前になります）
メール	設定するメールアドレスを入力してください。
説明	任意（例：用途やサーバー名など）

受信メールサーバー/送信メールサーバー	
ホスト名	sv7063.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレス（@前後を含むメールアドレス）
パスワード	「設定完了メール」に記載されているパスワード

7.メールサーバー情報を入力後、「保存」をタップ




8.完了

メールアカウントの追加が完了しました。以上で設定は完了です。



SMTP 認証設定方法

1. ホーム画面の「設定」をタップ



2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップ



3.メールサーバー名をタップ



4.メールアカウントをタップ



5.「送信メールサーバ」欄のSMTPをタップ



6. 「プライマリサーバ」のサーバー名をタップ



7. 「送信メールサーバ」欄の認証を「パスワード」に変更 「パスワード」に設定し、右上の「完了」をタップしてください。



IMAP 接続でメールが削除できない場合

1. アカウントを選択

ゴミ箱の設定を行います。

設定メニューから『メール/連絡先/カレンダー』を開き、先ほど追加したアカウントをタップしてください。



2. さらに「アカウント」をタップ



3. 「アカウント情報」から「詳細」をタップ



4.詳細画面の「 削除済メールボックス 」をタップ



5.サーバ上の「Trash 」をチェック

サーバ上の「Trash 」をタップして、チェックを入れてから『 詳細 』をタップしてください。

※Trash が一覧に表示されていない場合は、先にメールの送受信テストを行ってください。




6.完了

画面左上『 アカウント 』をタップし、『 完了 』をタップします。
以上で設定は完了です。



下書きメールボックス >



受信メールサーバ

ホスト名 sv***.xserver.jp