

Mac メール(OS X、overSSL 設定)の設定方法

SMTP/POP3/IMAP over SSL における SSL3.0 無効化について

当サービスでは、2015/12/21 より、セキュリティ対策の強化を目的とした SSL3.0 の無効化 を実施いたしました。 正しく設定しても接続ができない場合は、ご利用のメールソフトが当サービスで提供する

SMTP/POP3/IMAP over SSL に対応していない可能性があります。 TLS 1.0 に対応する最新のソフトウェアでご利用いただくか、SSL を利用しない接続での利用をご検討ください。

1.メーラーを起動

画面上部の「メール」へ進み、「環境設定」をクリックしてください。



2.「アカウント」を選択

「アカウント」をクリックし、画面左下の「+」を選択してください。





3.「その他のメールアカウントを追加…」を選択

「その他のメールアカウントを追加...」を選択し、「続ける」をクリックしてください。

ſ	追加するメールアカウントを選択	
	ICloud	
	Eschange	
	○ Google ⁻	
	○ YAHOO!	
	o Aol.	
	● その他のメールアカウントを追加	6
	? キャンセル 続ける	

4.メールアドレスとパスワードを入力

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、 「作成」をクリックしてください。

氏名:	user
ヽ <mark>ールアドレス</mark> :	user@example.com
パスワード:	

メールアドレ ス	メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)
パスワード	「設定完了メール」に記載されているパスワード

クリック後、"アカウントを手動で設定する必要があります"と表示されましたら「次へ」を クリックしてください。



氏名:	user
<ールアドレス:	user@example.com
パスワード:	

5.受信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「次へ」をクリックしてください。

アカウントの種類:	IMAP POP
メールサーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	

	受信メールサーバの情報
アカウントの 種類	POP もしくは IMAP(※任意)
メールサーバ	sv7063.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	「設定完了メール」に記載されているパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、



'カウントの種類:	IMAP POP
メールサーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••

下記を参考に情報を入力をしてください。

ポート	.: 995	✔ SSL を使用
認証	E: パスワード	+

ポート	POP:995 IMAP : 993
SSL を使用	チェックを【入れる】
認証	パスワード

6.送信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「作成」をクリックしてください。



TP サーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ <mark>名</mark> :	user@example.com
パスワード:	

	送信メールサーバの情報
SMTP サーバ	sv7063.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	「設定完了メール」に記載されているパスワード

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

MTP サーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••
追加のアナ	ロウント情報が必要です

下記を参考に情報を入力をしてください。



ポート:		465 🗹 SSL	を使用	
認証:	パスワード			÷

ポート	465
SSL を使用	チェックを【入れる】
認証	パスワード

情報入力後、作成ボタンを押せば設定完了です。

SMTP 認証設定方法

1.画面上部「メール」の「環境設定」をクリック





2.メールアカウントを選択し、「アカウント情報」から「SMTP サーバリストを編集…」を 選択

メールアカウントを選択し、「アカウント情報」をクリックします。

「送信用メールサーバ(SMTP)」のプルダウンから「SMTP サーバーリストを編集…」を選択します。

00	アカウント
一般 アカウント 送惑メー	A フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
E sv*** xserver.jp	 アカウント体部 メールボックスの特性 詳細 ✓ このアカウントを使用 アカウントの種類: POP 説明: sv***.xserver.jp メールアドレス: user@example.com 氏名: user
	受信用メールサーパ: sv***.xserver.jp ユーザ名: user@example.com パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP) ✓ sv ⁺⁺ userver.jp:user@example.com (オフライン) SMTP:サーバリストを編集。
[+ [-]]	?

3.認証方法を確認し、「OK」をクリック

メールアカウントに利用しているメールサーバを選択し、「詳細」をクリックします。 認証項目のプルダウンで「パスワード」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックしてください。





C PO BI	サーバ条 sv*** xserver.ip	使用しているアカウント user@example.com
+ -	Ś.	2
1	アカウ:	ノト情報 ドボートを使用(25, 465, 587)
	○ カスタム	ポートを使用:
	3 SSL (Sec	ure Sockets Layer)を使用
	コーザ名: user@exam	Ple.com

ユーザー 名	メールアドレス
パスワー ド	「設定完了メール」に記載されているパスワード